


DoSA-Open_3D 설치 메뉴얼

2019-11-26

권기태 (zgitaе@gmail.com)



ONELAB 설치

➤ ONELAB 다운로드

- <http://onelab.info/>

- 페이지 하단의 Download 에서 OS 의 버전에 맞추어 압축파일을 다운로드 한다.

Getting started

1. Download the ONELAB software bundle:

- Desktop version for Windows 64-bit, Windows 32-bit, Linux 64-bit, Linux 32-bit and MacOS
- Mobile version for Android and iOS
- Source code

➤ ONELAB 설치

- 압축파일을 해제하고 원하는 위치에 복사한다.

DoSA 실행


➤ DoSA-Open_3D 파일 다운로드 및 압축 해제

- http://solenoid.or.kr/openactuator/dosa_open_3d_kor.htm

프로젝트 명	DoSA-Open_3D (Designer of Solenoids & Actuators)
프로젝트 리더	권기태 (zgitae@gmail.com)
GitHub	https://github.com/OpenActuator/DoSA-Open_3D
게시판	https://solenoid.or.kr/gtzero1/gt_zboard.php?id=dosa_open_kor
파일 다운로드	DoSA-Open_3D 실행 파일 (Ver 0.9.1)
프로젝트 소개	제품개발과 유사한 환경에서 액추에이터의 성능을 예측할 수 있는 3차원 오픈소스


➤ DoSA 실행

- DoSA 압축파일을 해제하고 적당한 위치로 복사한다.
- DoSA 디렉토리 안의 DoSA-Open_3D.exe 를 실행한다.




DoSA 실행

- DoSA-Open_3D 실행 후 알림 창에 따라 다르게 진행함



다음 페이지로 이동




Framework 버전 문제

마지막 페이지로 이동하여
Net Framework 을 설치 후
다시 DoSA-Open_3D.exe 실행


DoSA 설정

➤ 환경 설정

- 먼저, 적당한 위치에 DoSA 작업 디렉토리를 하나 생성한다.
- DoSA 가 최초 실행인 경우 우측의 경고 창이 뜬다.
- 경고 창을 닫으면, 아래의 환경 설정 창이 뜬다.




- 환경설정 창에서 작업 디렉토리와 Onelab 안의 Gmsh.exe 경로를 선택한다.



설치 완료

- 환경설정 후 아래의 창에 따라 다르게 진행함





설치 완료

[참조] Net Framework 설치

➤ Net Framework 설치하기

- 시스템에 Net Framework 이 설치되어 있지 않으면 아래의 알림 창이 뜬다.
- 확인버튼을 클릭하면 Net Framework 4.5 다운로드 페이지로 이동한다.



➤ Net Framework 설치

- 다운로드 후 Net Framework 을 설치한다.
- Framework 설치 후 **DoSA-Open_3D.exe** 를 다시 실행하고 DoSA 의 설치를 계속한다.

Thank You