


DoSA-Open_3D 사용 메뉴얼

Example of Solenoid




2019-12-25

권기태 (zgitae@gmail.com)

DoSA 구성

프로그램 구성



Toolbar


1. 작업관리

- ✓ New : 신규작업 생성
- ✓ Open : 이전작업 열기
- ✓ Save : 작업 저장
- ✓ SaveAs : 다른 이름으로 저장
- ✓ Shape : 3D 형상 확인



2. 설계

- ✓ Coil : 권선 추가 및 사양 설계
- ✓ Magnet : 영구자석 추가 및 사양 설정
- ✓ Steel : 연자성체 추가 및 사양 설정



3. 가상실험


- ✓ Force : 구동부 자기력 예측



해석 모델

해석모델 설명

1. 형상 모델




2. 제품 사양

가. 코일권선

- Coil Turns : 1040 turns
- Coil Resistance : 15.2 Ohm

나. 전원

- Voltage : 14.5V



(작업 예제파일 : DoSA 설치 디렉토리 > Samples > Solenoid)

Design 생성

1. Toolbar > New 버튼 클릭



2. Design Name : 작업 명칭 입력 (Solenoid)

3. Shape File (STEP) : Solenoid.step 선택하기 (작업 예제파일 : DoSA 설치 디렉토리 > Samples > Solenoid)

[형상모델 주의 사항]


DoSA-Open_3D 는 아직 아래의 기능제한을 가지고 있음

가. 코일 형상 제한

- 코일 중심 축이 Y 방향이어야 한다.
- 원통코일 형태로 전류가 인가된다.
(사각 코일인 경우는 약간의 차이가 발생할 수 있음)



나. 구동부 형상 제한

- 구동부는 아직 하나의 부품만을 지원하고 있다.




Design 생성

4. Gmsh 에서 Solenoid 3차원 형상을 확인한다.
5. Gmsh 를 종료한다.
6. Part Name 을 확인 한다.
7. 형상과 Part Name 에 문제가 없다면 OK 를 클릭한다.



Design 생성



8. Design 생성을 확인한다.



Parts Design

Coil 추가

1. Toolbar > Coil 버튼 클릭
2. List Box 에서 "Coil" 선택
3. OK 버튼 클릭



Coil 설계

1. Coil 기구사양 입력

- ✓ Part Material : Copper
- ✓ Current Direction : IN (안쪽 방향)
- ✓ Moving Parts : FIXED (고정 부품)
- ✓ Coil Wire Grade : Enameled_IEC_Grade_2
- ✓ Inner Diameter : 9.6 mm
- ✓ Outer Diameter : 21.6 mm
- ✓ Coil Height : 16 mm
- ✓ Copper Diameter : 0.27 mm
- ✓ Horizontal Coefficient : 0.9 (Enameled Type)
- ✓ Vertical Coefficient : 0.98 (Enameled Type)
- ✓ Resistance Coefficient : 1 (Enameled Type)

2. Coil 사양 계산

- ✓ Design Coil 버튼 클릭

2



Coil Design

1

| Common Fields | |
|---|----------------------|
| Node Name | Coil |
| Specification Fields | |
| Part Material | Copper |
| Current Direction | IN |
| Moving Parts | FIXED |
| Calculated Fields | |
| Coil Turns | 1040 |
| Coil Resistance [Ω] | 15,20945 |
| Coil Layers | 20 |
| Turns of One Layer | 52 |
| Design Fields (optional) | |
| Coil Wire Grade | Enameled_IEC_Grade_2 |
| Inner Diameter [mm] | 9.6 |
| Outer Diameter [mm] | 21.6 |
| Coil Height [mm] | 16 |
| Copper Diameter [mm] | 0.27 |
| Wire Diameter [mm] | 0.31072 |
| Coil Temperature [$^{\circ}\text{C}$] | 20 |
| Horizontal Coefficient | 0.9 |
| Vertical Coefficient | 0.98 |
| Resistance Coefficient | 1 |

Armature 추가

1. Toolbar > Steel 버튼 클릭
2. List Box 에서 "Armature" 선택
3. OK 버튼 클릭




Armature 설정

1. Armature 속성 설정

- ✓ Part Material : SUS_430 선택
- ✓ Moving Parts : Moving (동작 부품)

[BH 곡선]





1

| | |
|----------------------|----------|
| Common Fields | |
| Node Name | Armature |
| Specification Fields | |
| Part Material | SUS_430 |
| Moving Parts | MOVING |

Core 추가

1. Toolbar > Steel 버튼 클릭
2. List Box 에서 "Core" 선택
3. OK 버튼 클릭




Core 설정

1. Core 속성 설정

- ✓ Part Material : SUS_430 선택
- ✓ Moving Parts : FIXED (고정 부품)

[BH 곡선]





1

| Common Fields | |
|----------------------|---------|
| Node Name | Core |
| Specification Fields | |
| Part Material | SUS_430 |
| Moving Parts | FIXED |

Case 생성

1. Toolbar > Steel 버튼 클릭
2. List Box 에서 "Case" 선택
3. OK 버튼 클릭




Case 설정

1. Case 속성 설정

- ✓ Part Material : SUS_430 선택
- ✓ Moving Parts : FIXED (고정 부품)

[BH 곡선]



1

| Common Fields | |
|----------------------|---------|
| Node Name | Case |
| Specification Fields | |
| Part Material | SUS_430 |
| Moving Parts | FIXED |

Virtual Experiments

자기력 가상실험

1. Toolbar > Force 버튼 클릭



2. Experiment Name 입력 : "force"

3. OK 버튼 클릭

4. 자기력 가상실험 설정


✓ Voltage : 14.5 V

5. 해석조건 설정


✓ Mesh Size Percent : 5 %

✓ Actuator Type : Solenoid

6. Force Test 버튼 클릭




| Common Fields | |
|--------------------|---------|
| Node Name | force |
| Input Fields | |
| Voltage [V] | 14.5 |
| Max. Current [A] | 0.95335 |
| Stroke Fields | |
| Moving Stroke [mm] | 0 |





자기력 가상실험 실행

7. 형상을 확인 하고 Run 버튼 클릭



자기력 가상실험 결과

8. 해석 결과를 확인함 (Mesh Percent 5% 인 경우는 해석시간 약 8분, Memory 약 1.4GB 가 소요됨)
9. Gmsh 를 종료함
10. 자기력 확인



Thank You